

Guía Rápida: Pilotar A320neo en MSFS 2020

Esta es una guía práctica con los pasos esenciales para pilotar el A320neo, centrada en las posiciones de las palancas, botones clave y indicaciones del PFD.

Configuración Inicial

- **Interacción con el Cockpit:** Ve a **Opciones > General > Accesibilidad > Interacción con el Cockpit** y cámbialo a **LEGACY**.
- **Cómo usar perillas:**
 1. **Girar:** Cursor sobre la perilla + rueda del mouse
 2. **Empujar/Pullar:** Cursor sobre la perilla hasta ver flecha (↑ ↓) + clic izquierdo

Tabla de Fases de Vuelo

Fase de Vuelo	Acciones (Palancas y Botones)	Indicaciones en el PFD
Preparación Despegue	- Palanca gases: TOGA o FLX	- Modo TOGA/FLX visible
Ascenso Inicial	- Retraer tren (~1500 pies)	- LVR CLIMB (aviso blanco)
	- Palanca a CL (CLIMB)	- Aviso desaparece al poner CL
Activación Piloto Automático	- Botón AP (o tecla Z)	- FD activo
	- A/THR se activa automáticamente	- SPEED en verde
Gestión de Ascenso	- Girar perilla Altitud	- Símbolo punto (●) junto a altitud
	- Empujar perilla para modo gestionado	- ALT CST (si hay restricción)
Aproximación	- Botón APPR para capturar ILS	- LOC y G/S en verde
	- Configurar flaps y tren manualmente	- LAND y FLARE al final
Aterrizaje	- Desconectar AP antes de tocar pista	- Indicadores de senda alineados

Consejos Importantes

- **Sistema Fly-by-Wire:** No uses trim manual, el sistema se autocompensa
- **A/THR Problema Común:** Si no controla velocidad, verificar que palanca esté en **CL**
- **Modos de Vuelo:**
 1. **Gestionado** (●): Empujar perilla - sigue plan de vuelo
 2. **Seleccionado** (subrayado): Tirar/girar perilla - control manual
- **Velocidades:** La **V** roja es límite estructural, velocidad crucero >400 nudos

Solución de Problemas

- **Avión no desciende:** Girar perilla altitud y **EMPÚJALA** para activar descenso
- **Aceleración excesiva:** Verificar posición palanca en **CL**
- **No captura ILS:** Presionar **APPR** antes de interceptar la senda

From:

<https://www.atorcha.es/> - **Atorcha**

Permanent link:

<https://www.atorcha.es/msfs/a320?rev=1759355779>

Last update: **23:56 01/10/2025**

